Activar De Forma Remota Su PC A Través De Internet

La necesidad de acceder a algun archivo de forma remota es algo inevitable, en algun punto un estudiante o profesional desea tener acceso a su PC personal, el unico camino, es usar TeamViewer. Si usamos este método, tenemos que dejar encendido el PC durante un largo tiempo, esto da un <u>consumo extra</u> <u>de energía</u>. En lugar de dejar el PC encendido el tiempo que no lo necesitamos, podemos simplemente **activar de forma remota el PC**. En este tutorial te enseñaremos como hacerlo paso a paso ;)

Para lograr el **encendido remoto de la PC**, tomaremos ventaja del uso de <u>Wake on LAN</u> (WoL). Ademas de esto, podemos configurar WoL para poder enviar «paquetes mágicos» a través de internet.

Configuración De Wake-On-LAN

Para que esto funcione, primero se tiene que configurar Wake-On-LAN. Esta útil funcionalidad se encuentra en la mayoría de computadores modernos. Encontrará típicamente esta opción en la BIOS de la computadora. Ingrese a la BIOS y asegúrese de la **opción Wake-On-LAN está habilitada**.

Si no ve esta opción en la BIOS, compruebe en el manual del PC ó de la <u>placa base</u> información relacionada con WoL, si no tiene el manual busque información en <u>Google</u>, el tiene la información que necesitas ;) Aunque no aparezca esta opción en la BIOS, existen otros métodos para activar el WoL en la placa base, claro esta, esto no es viable en todas las computadoras.



También es posible que tenga que activar esta opción desde <u>Windows</u>. Abra el Administrador de dispositivos de Windows, busque el dispositivo de red en la lista, haga clic derecho y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas, busque «**Wake on magic packet**" en la lista, y habilitelo.

4	Killer e2200 Gig	abit Ethernet Co	ntroller (NDIS	5 6.30) P
File Action View Help	Events	Resources	Power M	lanagement
Image: Arction Intervention Image: Arction Intervention Image: Arction Image: Arction Image: Arction Image: Arction	Events General The following prop the property you w on the right. Property: NS Offload Receive Buffers Receive Side Sc Shutdown Wake Speed & Duplex SWOI TCP Checksum O TCP Checksum O UDP Checksum O UDP Checksum O VLAN ID Wake on magic p Wake on pattern	Resources Advanced perties are available for t vant to change on the le aling Up Offload (IPv4) Offload (IPv4) Offload (IPv6) Offload (IPv6) Offload (IPv6)	Power M Driver this network adapt sft, and then select Value: Enabled	Ianagement Details er. Click t its value
 Image: System devices Image: Universal Serial Bus contr Image: WSD Print Provider 			ОК	Cancel

WoL no está activado por defecto en el modo de apagado híbrido de Windows 8, por lo que tendrás que desactivar la opción «Fast startup» ó «Arranque rápido» si quiere usar WoL en Windows 8.

Para acceder a esta opción, abra el Panel de control, Sistema y seguridad, haga clic en Opciones de energía y haga clic en «Elegir lo que hacen los botones de encendido» en la barra lateral. Haga clic en «Cambiar la configuración que actualmente no están disponibles» en la parte superior de la ventana, desplácese hacia abajo y desactive la casilla «Activar el arranque rápido (recomendado).» Su PC se pondrá en marcha un poco más lento, pero será capaz de utilizar Wake-on-LAN.

System Settings -		×
Search Control Panel		Q
		^
Shutdown settings		
Turn on fast startup (recommended) shis helps start your PC faster after shutdown. Restart isn't affected. Learn More		
Show in Power menu.		
Hibernate Show in Power menu.		
✓ Lock Show in account picture menu.		
		~
Save changes Ca	ancel	

El Método De Redirección De Puertos

Wake On LAN utiliza el protocolo UDP. Muchas empresas utilizan los puertos 7 o 9, pero puede utilizar cualquier puerto en el que quieras usar WoL. Tendrá que redireccionar un puerto UDP para todas las direcciones IP detrás de su router. El paquete WoL debe ser enviado a cada dispositivo que ejecuta detrás de tu router, y un dispositivo sólo se iniciara si la información en el paquete WoL sea igual. Esto se conoce como una «subnet directed broadcast».

Para ello, tendrá que dirigir el puerto a la «dirección de difusión», que transmitirá el paquete a todos los equipos de

una red. La dirección de broadcast es 192.168. * .255. Por ejemplo, si su PC tiene la dirección IP 192.168.1.123, tendrás que usar 192.168.1.255 como la dirección de difusión.

Acceda a la página de configuración del router y ubique la pantalla de redirección de puertos para configurar esto. Algunos routers pueden no permitirle reenviar puertos a esta IP, por lo que puede que tenga que engañar a tu router en que le permite hacer esto de otra manera.

Enter ports or port ranges required to forward Internet applications to a LAN device below. 1. Set the LAN/WAN port and IP information.				
Select LAN Device:	Manually enter the IP address			
LAN IP Address:	192.168.1.255			
External (WAN) Start Port:	7			
External (WAN) End Port:	7			
Internal (LAN) Start Port:	7			
Internal (LAN) End Port:	7			
Protocol:	UDP V			

Opciones Más Sencillas

Hay una manera mucho más fácil de hacer esto. Programas como <u>TeamViewer</u> y <u>Parallels Access</u> ahora tienen soporte **incorporado para Wake on LAN**, por lo que pueden pasar por alto algunos de los proceso de configuración más tedioso e iniciar su PC con el programa de acceso remoto que ya uses. Vamos a **utilizar TeamViewer** como un ejemplo porque es la mejor solución para el acceso remoto de escritorio de un PC o incluso los archivos en su disco duro.

Encontrará estas opciones en **Extras > Options in TeamViewer**. Haga clic en el botón **Configure** junto a Wake-on-LAN para ponerlos en marcha.

TeamViewer permite utilizar «ID de TeamViewer dentro de su red» para activar un PC remoto. Por ejemplo, supongamos que tiene cinco ordenadores diferentes en casa. Cuatro de ellos están apagados, y uno ejecuta TeamViewer. A continuación, puede «**despertar**» a los otros cuatro ordenadores desde el TeamViewer, si lo configuran correctamente. TeamViewer enviará la información Wake-on-LAN a la PC que ejecuta TeamViewer, y que la PC puede enviar los paquetes Wake-on-LAN desde dentro de la red. No tendrá que configurar el reenvío de puertos u otra configuración adicional, solo tendrá que habilitar Wakeon-LAN en la BIOS y el Administrador de dispositivos.

8	TeamViewer options				
General	Most popular options				
Security	Hover your mouse over options to get add	itional info			
Remote control	Important options for working with TeamV	liewer			
Meeting	Your display name				
Computers & Contacts	Start TeamViewer with Windows				
Audio conferencing	Network settings				
Video	Proxy settings	Configure			
Custom invitation	Wake-on-LAN	Configure			
Advanced	Incoming LAN connections	deactivated			
	Account assignment				
	By assigning this device to a TeamViewer account, the device can be re-				
	Assigned to Chris Hoffman.	Remove			
		ОК			

TeamViewer también tiene la capacidad de crear «Dirección Publica» de Wake-on-LAN. Esto sólo le permite iniciar un paquete Wake-on-LAN desde la aplicación TeamViewer, incluso si todos los ordenadores remotos están apagados. Vas a tener que pasar por el proceso de reenvío de puertos para garantizar que la PC que ejecuta TeamViewer sea accesible públicamente. A continuación, puede reactivar la PC desde el TeamViewer:

	🕒 Wake-on-LAN 🗙	Π
0	Select whether this computer can be woken up using Wake-on-LAN.	
General	computers properly.	
Security	Circle here for further information	
Remote control		
Meeting	O No Wake-on-LAN	
Computers & Contacts	Other TeamViewer within your local network	
Audio conferencing	TeamViewer ID	
Video	Add	Configure
Custom invitation	IDs within your local network	Configure
Advanced	Remove	
	Public address	an be remotely mana
	Address Port	Remove
	mypc.dyndnsexample.org 7	

Como vemos, Wake On LAN es un excelente metodo para acceder a los archivos en cualquier momento, desde cualquier lugar y sobre todo sin generar un consumo innecesario de energía.